

COMPUTACIÓN PARA EL DISEÑO
GRUPO DG08A
TUTORIAL 9
TÍTULO: COMO RESTAURAR SELECTIVAMENTE UNA IMAGEN

En los pasos siguientes tomarás una foto de una niña cuya parte derecha está oscurecida por una sombra, crearás una transición muy delicada entre las áreas seleccionadas y enmascaradas y después utilizarás el COMANDO NIVELES para igualar los tonos de la cara.

1. Abre la imagen SMILEY.TIF

Es una imagen con una buena exposición y uno de los lados de la cara de la niña esta muy bien, pero el lado derecho de la imagen cae en sombra.


2. Selecciona la HERRAMIENTA AERÓGRAFO en el cuadro de herramientas.

3. Establece su presión en un 50%.

4. Pulsa F5 por si no esta la herramienta pinceles y elije el pincel de 100 pixeles.

5. Pulsa D (colores predeterminados).

6. HAZ CLIC en el botón MÁSCARA RÁPIDA en el cuadro de herramientas



Cuando vuelvas al modo de edición estándar, se seleccionarán todos los lugares donde pintes.

Por fortuna, la herramienta AERÓGRAFO no deja contornos, así que su trabajo de selección estará definido por el movimiento que hagas con el cursor cuando apliques la MÁSCARA RÁPIDA en cantidad en áreas con fuertes sombras y reduzcas su aplicación en los ejes del área sombreada, donde se necesita la mínima selección.

7. Aplica el color transparente de la MÁSCARA RÁPIDA a las áreas que necesiten más luz. Los bordes exteriores de la chica necesitan menos MÁSCARA RÁPIDA que su cara.

(Verás que trabajas con el rojo predeterminado)

8. HAS CLIC en el botón MODO DE EDICIÓN ESTÁNDAR (a la izquierda del botón MÁSCARA RÁPIDA)


Cerciórate de que la selección este aplicada a la pintura que hiciste, sino selecciona SELECCIÓN / INVERTIR

9. Pulsa MANZANA (CONTROL) + H para ocultar las líneas del marco, (la selección todavía permanecerá activa)

10. Selecciona IMAGEN / AJUSTAR / NIVELES



11. Mueve el botón de PUNTO BLANCO de ENTRADA hasta 144 aproximadamente.



Ahora los blancos son más blancos y los tonos medios muestran más detalles porque se ha reducido el contraste.

12. Mueve el botón de PUNTO MEDIO GAMMA hasta 1.4 aproximadamente.

13. Mueve el botón de PUNTO NEGRO hasta 10 para reducir los tonos medios de la Imagen.

14. Dale OK y listo.