


COMPUTACIÓN PARA EL DISEÑO
GRUPO DG08A
TUTORIAL 16
TÍTULO: COMO UTILIZAR LA MÁSCARA DE CAPA.

1. Abre la imagen SKY.TIF de la carpeta Examples / Chap06 del CD o directamente del ZIP.
2. Abre la imagen FLAG.TIF de la misma carpeta o del ZIP.
3. Pulsa MAYÚSCULAS y ARRASTRA el nombre FLAG.TIF de la paleta CAPAS a la ventana SKY.TIF

Al pulsar MAYÚSCULAS centras el elemento copiado en la nueva ventana.

Puedes cerrar FLAG.TIF cuando quieras.

4. Abre la imagen WIENERS.PSD de la carpeta Examples / Chap06 del CD o directamente del ZIP.
5. Arrastra el nombre "Franks, no sauerkraut", a la ventana de la bandera y el cielo.



6. Cierra WIENERS.PSD
7. En la paleta CAPA, haz clic en el nombre CAPA 1 para activar la capa de la bandera.
8. HAZ CLIC en el ÍCONO DEL OJO que hay junto a la capa "Franks, no sauerkraut" para ocultarla un momento.
9. HAZ CLIC en el ÍCONO AÑADIR MÁSCARA DE CAPA que hay en la parte inferior izquierda de la paleta CAPAS.



10. PULSA D para activar los colores ´predeterminados.

11. Haz DOBLE CLIC en la herramienta DEGRADADO LINEAL del cuadro de herramientas.

12. ASEGÚRATE de que COLOR FRONTAL A COLOR DE FONDO (el primero) este activado en la lista desplegable de la paleta OPCIONES DE DEGRADADO LINEAL.

13. Mira la siguiente figura para hacerte una idea de la dirección y el tamaño del trazado que tienes que hacer ahora con la HERRAMIENTA DEGRADADO.



12. ASEGÚRATE de que COLOR FRONTAL A COLOR DE FONDO (el primero) este activado en la lista desplegable de la paleta OPCIONES DE DEGRADADO LINEAL.

13. Mira la siguiente figura para hacerte una idea de la dirección y el tamaño del trazado que tienes que hacer ahora con la HERRAMIENTA DEGRADADO.

14. HAZ CLIC en la miniatura de la máscara de degradado (no en la de la bandera) para asegurarte de que la máscara esta seleccionada.

15. Haz un movimiento de ARRASTRE decidido; deja la miniatura en el BOTE DE BASURA.



16. Aparece un cuadro de diálogo preguntando: Aplicar, Cancelar o Eliminar. Haz clic en APLICAR.

Ve como se eliminan las áreas que estaban enmascaradas.




17. ACTIVA la capa de los Hot Dogs metálicos.

18. ACTIVA el ícono OJO

19. Pulsa MANZANA (CONTROL) + L para mostrar el comando NIVELES

20. Mueve el BOTÓN DE PUNTO BLANCO hacia la izquierda hasta que en el nivel derecho DE ENTRADA se lea 200 aproximadamente.



21. Ya puedes GUARDAR y CERRAR el Tutorial 16.